

desknet's NEO スマートフォン版 セキュアブラウザ端末認証なし 利用ガイド iOS / Android 編

作成	株式会社ネオジャパン
バージョン	2016年5月版

NEOJAPAN

本書に掲載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

本文中に ™、®、©は明記していません。

セキュアブラウザについて

セキュアブラウザは、デスクネットを自宅や外出先などから安全に利用するためのツール(アプリ)です。セキュアブラウザというアプリを使用してデスクネットを利用します。通常のブラウザアクセスと同じようにデスクネットをご利用頂けます。端末の紛失・盗難による情報漏えいを防ぐため、皆さまの端末の中にはデスクネットのデータは保存できないようになっています。

セキュアブラウザ対応 OS

OS	詳細
Windows	Windows 7 / 8.1 / 10
Mac	10.8.X
iOS	8.0 / 8.1 / 8.3 / 9.2
Android	4.2※ / 4.3※ / 4.4※ / 5.0 ※AndroidOS 4.X 系はセキュアブラウザ(端末認証なし)のみ対応

※端末の種類や環境によっては一部機能が動作しない場合がありますので、必ず事前にご利用される端末で動作確認をお願いします。

確認および制約事項

- ドキュメントの閲覧、Zip ファイルの解凍

セキュアブラウザアプリ内のビューワーで、ドキュメントが閲覧できます。

OS	Office	PDF	Zip
Windows	○(パスワード付きにも対応*1)	○(パスワード付きにも対応)	○(パスワード付きにも対応)
Mac	-	○	-
iOS	○(パスワード付きにも対応*1)	○(パスワード付きにも対応)	○(パスワード付きにも対応)
Android	○(パスワード付きにも対応*1)	○(パスワード付きにも対応)	○(パスワード付きにも対応)

*1 パスワード付きは docx / xlsx / docx のみ対応。

- アクセス可能な Web サイト

デスクネットのみアクセス可能です。検索・URL バーから他のサイトにはアクセスできません。

- データの消去

セキュアブラウザでは、端末にデータを保存することはできません。セキュアブラウザ利用中は一時的にセキュアブラウザ内部にデータは保持しますが、特定のタイミングでデータは消去されます。

- Windows / Mac : アプリ終了時、ログアウト時
- iOS / Android : ログアウト時、ホームボタン等でアプリ終了後 10 分以上経過してからアプリを再度立ち上げた時

お問い合わせについて

お問い合わせは、製品ホームページのお問い合わせページよりお願い致します。

<http://www.desknet.com/cloud/support/>

障害・メンテナンス情報は以下ページよりご確認をお願い致します。

<http://www.desknet.com/cloud/support/mainte/>

注意事項

本書に記載された事項は、2016 年 5 月時点での仕様となります。
将来リリースするバージョンでは予告なく仕様変更となる可能性があります。

利用可能なデスクネットの機能

セキュアブラウザからデスクネットを利用する際の制限事項です。

なお、desknet's NEO のクライアント動作環境で公開している制限事項については、セキュアブラウザでも同じ制限があります。

http://www.desknets.com/neo/available_client.html

OS	対象ページ	詳細
Windows	PC 用ページ	<ul style="list-style-type: none"> ・全般 <ul style="list-style-type: none"> ・ファイルのアップロード(IE9) ・複数ファイル選択対応ファイルアップロード画面が利用できません。(複数選択対応画面。flashUI) ・Web クリップ機能 <ul style="list-style-type: none"> ・「画像クリップ」「ページクリップ」は製品特性上使用できません。
	Mac	<ul style="list-style-type: none"> ・Web クリップ機能 <ul style="list-style-type: none"> ・「画像クリップ」「ページクリップ」は製品特性上使用できません。
iOS	PC 用ページ	PC 用 UI(iPad での利用) <ul style="list-style-type: none"> ・全般 <ul style="list-style-type: none"> ・画像や動画ファイルがアップロードできない場合があります。アップロードしても、ファイルが0キロバイトになる場合があります。 ・交通費精算機能 <ul style="list-style-type: none"> ・交通費精算の「印刷画面」が表示できません。 ・メール機能 <ul style="list-style-type: none"> ・誤送信チェック機能が使えません。 ・メール送信後に画面中央上部に表示されるウィンドウが表示されません。 ・インフォメーション、回覧・レポート、スケジュールからウェブメールの新規作成を行うことができません。 ・メール詳細画面の「前へ」「次へ」ボタンが表示されません。
	スマートフォン用ページ	スマホ用 UI(iPhone での利用) <ul style="list-style-type: none"> ・iOS9.0/9.1 では、OS の不具合により以下の制限があります。 ・iOS9.2 では発生しません。特に制限なく利用可能です。 ・全般 <ul style="list-style-type: none"> ・戻る操作を行うと1つ前の画面に戻らず、Top ページに移動します。 ・ドロップダウンメニューが利用できません。 ・メール <ul style="list-style-type: none"> ・Top -> メールからメール受信を行う際に、「リクエストが不正です」とエラーが表示されます。 ・スケジュール <ul style="list-style-type: none"> ・スケジュール画面の「変更」ボタンが利用できません。
Android	PC 用ページ	PC 用 UI <ul style="list-style-type: none"> ・全般 <ul style="list-style-type: none"> CSV エクスポート機能が利用できない CSV エクスポートボタンを押してもボタンが無反応になります。
	スマートフォン用ページ	スマホ用 UI <ul style="list-style-type: none"> ・ログイン <ul style="list-style-type: none"> ・ログイン画面が2回表示されます。(一度リロードされる)

※desknet'sNEO の動作確認バージョンは、desknet's NEO V3.5R1.0 となります。

※制限事項に記載のない不安定な動作や不具合、ご質問などがございましたら、その際はお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

セキュアブラウザのインストールから利用までの流れ

以下のような流れで進めていきます。

1. セキュアブラウザのインストール
2. セキュアブラウザの初期設定
 - ① セキュアブラウザの起動
 - ② セキュアブラウザの接続先の設定
 - ③ ログイン
3. 利用するデスクネットの登録
 - ① クイックアクセス画面の編集
 - ② デスクネットの登録
4. セキュアブラウザの利用と終了
 - ① セキュアブラウザの起動～デスクネットへのアクセス
 - ② アプリの終了方法
5. セキュアブラウザの操作方法

1 セキュアブラウザのインストール (iOS)

まず、セキュアブラウザをダウンロードし、端末にインストールします。

手順		解説
1	 <p>The screenshot shows the App Store search results for 'Soliton SecureBrowser Pro'. The app is listed with its icon, name, and developer 'Soliton Systems K.K.'. A red arrow points to the download button. Below the app card, there is a preview of the app's interface and another app 'Soliton SecureDesktop'.</p>	<p>AppStore からセキュアブラウザ「Soliton SecureBrowser Pro」をインストールします。</p> <p>「Soliton SecureBrowser」と検索すると、アプリが表示されます。</p>
2	 <p>The screenshot shows the iPhone home screen with the 'SSB Pro' app icon installed. A red arrow points to the icon. Other icons like 'メモ' and '設定' are also visible.</p>	<p>インストールしたら、アプリケーションの一覧に、左図のようなアイコンが出てきます。アイコンをタップし、セキュアブラウザを起動します。</p>
3	 <p>The screenshot shows the login screen of the Soliton SecureBrowser Pro app. It features a large key icon at the top, followed by a '接続先' (Connection) section with input fields for '接続先名' (Connection Name), 'サーバー' (Server), and '45443'. A 'ログイン' (Login) button is at the bottom.</p>	<p>起動すると左図のような画面が表示されます。</p>



1 セキュアブラウザのインストール (Android)

まず、セキュアブラウザをダウンロードし、端末にインストールします。

手順		解説
1		<p>Google Play ストアからセキュアブラウザ「Soliton SecureBrowser Pro」をインストールします。</p> <p>「Soliton SecureBrowser」と検索すると、アプリが表示されます。</p>
2		<p>インストールしたら、アプリケーションの一覧に、左図のようなアイコンが出てきます。アイコンをタップし、セキュアブラウザを起動します。</p>
3		<p>起動すると左図のような画面が表示されます。以降は、iOS 版の設定方法に従って、初期設定などを進めてください。同じような手順で操作できます。</p>

2 セキュアブラウザの初期設定




次に、セキュアブラウザを起動し、初期設定を行っていきます。手順は以下の通りです。

手順		解説
1		<p>セキュアブラウザを起動したら、[接続先名]と[サーバー]に以下の値を入力します。その後、[ログイン]ボタンをタップします。</p> <p>[接続先名(例)] デスクネッツ <small>※接続先名については、任意の名称で結構です。</small></p> <p>[サーバー(例)] xxxx.sb.dn-cloud.com <small>※セキュアブラウザのログイン URL をご入力ください。 <small>※desknet's クラウド開通のご案内(メール)に記載されて <small>おります。</small></small></small></p> <p>※[ポート番号] 45443 は、デフォルトで入力されており、変更するとアクセスできません。</p>
2		<p>ログインが成功したら、左図の画面(クイックアクセス画面)が表示されます。</p>


3 利用するデスクネットの登録

次に、まず、クイックアクセス画面を編集します。その後、アクセス先としてデスクネットを登録します。

手順	解説
<p>1</p> 	<p>クイックアクセス画面の[表示設定]アイコンをタップします。</p> <p>次に、[選択]メニューをタップします。</p>
<p>2</p> 	<p>[ホーム]と[共通ブックマーク]をタップして、チェックを外し、画面右上の[完了]をタップします。</p>
<p>3</p> 	<p>以上で、クイックアクセス画面の編集は完了です。</p>

<p>4</p>	 <p>【スマートフォン用画面の URL(例)】 https://xxx.dn-cloud.com/cgi-bin/dneosp/dneosp.cgi</p>	<p>画面上部の白い入力画面(URL バー)に、自社のデスクネットの URL を入力します。</p> <p>【スマートフォン用画面の URL(例)】 ※入力する情報は、desknet's クラウド開通のご案内 (メール)に記載されております。 ※詳しくは、管理者にお問い合わせください。</p>
<p>5</p>		<p>自社のデスクネットの画面が表示されたら、画面右下の[三マーク]のアイコンをタップします。</p> <p>次に、[ブックマーク追加]ボタンをタップします。</p>
<p>6</p>		<p>ブックマーク登録画面が表示されます。</p> <p>[クイックアクセスに表示]をタップし、チェックを付けて、画面右上の[保存]をタップします。</p> <p>クイックアクセス画面にデスクネットが登録されました。 デスクネットの登録は完了です。</p>

7



セキュアブラウザを終了させる場合は、画面右下の[三マーク]のアイコンをタップします。次に、画面左下の[ログアウト]をタップします。

なお、デバイスのホームボタン等でアプリを終了することも可能です。その場合、ホームボタン等でアプリ終了後、10分以上経過してからアプリを再度立ち上げた時に、自動でログアウトを行います。



4 セキュアブラウザの利用方法

セキュアブラウザの設定は全て完了しました。この章では利用までの流れを再度説明します。

#	手順	解説
1		<p>Soliton SecureBrowser Pro のアプリを立ち上げます。画面が表示されたら、[ログイン]ボタンをタップします。</p>
2		<p>クイックアクセス画面が表示されたら、[desknet'sNEO]をタップします。</p>
3		<p>自社のデスクネッツが表示されます。</p> <p>セキュアブラウザを終了させる場合は、画面右下の[三マーク]のアイコンをタップします。次に、画面左下の[ログアウト]をタップします。</p> <p>なお、デバイスのホームボタン等でアプリを終了することも可能です。その場合、ホームボタン等でアプリ終了後、10分以上経過してからアプリを再度立ち上げた時に、ログアウトを行います。</p>

5 セキュアブラウザの操作方法

セキュアブラウザの操作方法について、簡単に解説を行います。

	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1つ画面の前に戻ります。 2. 1つ画面を進みます。 3. タブの作成・切替を行います。 4. 登録したブックマークを表示します。 5. 履歴表示やログアウト等を行います。 6. ページを更新(リロード)します (画面が表示されない時に使用)
	<p>ジェスチャーによる操作が可能です。</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. 指で画面を<u>左から右</u>に動かすと、戻る操作が行えます。 8. 指で画面を<u>右から左</u>に動かすと、進む操作が行えます。