desknet's NEO

デスクネッツ　ネオ

かんたん操作マニュアル

SmartViewer

desknet's NEO V7.5対応版

NEOJAPAN

© NEOJAPAN Inc.

目次

1. SmartViewerをご利用いただくには
2. スケジュール機能からSmartViewerを利用する
3. 文書管理機能からSmartViewerを利用する
4. SmartViewerの画面構成
5. 画面構成（ヘッダー） ① – 同期機能
   画面構成（ヘッダー） ② – 表示ファイル/倍率/モード 切り替え
   画面構成（ヘッダー） ③ – 全画面表示
   画面構成（ヘッダー） ④ – 機能表示切り替え
   画面構成（ヘッダー） ⑤ – 同期の開始・一時停止・再開・終了・戻る
   画面構成（ヘッダー） ⑥ – その他
6. 画面構成（メインビュー） ① – ファイル表示
   画面構成（メインビュー） ② – 手描きメモ
   画面構成（メインビュー） ③ – ポインター/ポップアップ
7. 各機能 ① – ページサムネイル
   各機能 ② – ノート
8. 画面構成 – まとめ
9. SmartViewer使用時の注意事項

desknet's NEO

SmartViewerとは・・・

会議のスケジュールに添付されたPDF文書の内容を、参加者のPC・タブレット画面にリアルタイムで表示・操作を同期できる機能となります。

紙資料が利用されることの多い役員会議や議会などで活用することでペーパレス化を図ることで、会議運営のコスト削減と効率化を実現できます。

© NEOJAPAN Inc.

1．SmartViewerをご利用いただくには

ご利用方法

スケジュール機能や文書管理機能に添付されたPDFファイルをブラウザ上で閲覧することができます。

また、PDFファイルへのメモの書き込みや、書き込んだメモを他のユーザーと共有することができます。

※V6.1以上でご利用いただけます。管理者設定のdesknet's NEOメニュー設定にて、SmartViewer機能を「使用しない」設定の場合は使用できません。

※その他、SmartViewerを使用するための要件は、
「９．SmartViewer使用時の注意事項」をご確認ください。

2．スケジュール機能からSmartViewerを利用する

スケジュール機能の予定詳細画面より、[SmartViewer]メニューを押下してSmartViewer機能を使用できます。

※スケジュールにPDFファイルが１つも添付されていない場合はご利用いただけません。

[SmartViewer]メニューを押すと、SmartViewerが開きます。

3．文書管理機能からSmartViewerを利用する

文書管理機能の文書の詳細画面より、[SmartViewer]メニューを押下してSmartViewer機能を使用できます。

※文書にPDFファイルが１つも添付されていない場合はご利用いただけません。

[SmartViewer]メニューを押すと、SmartViewerが開きます。

© NEOJAPAN Inc.

4． SmartViewerの画面構成

SmartViewerの画面を表示すると、右のような画面が表示されます。

① [**ヘッダー**]
表示するファイル、表示倍率、機能表示切替、同期に関する操作などが行えます。

② [**メインビュー**]
選択したファイルの内容、手描きのメモ、ポインターなどが表示されます。



5．画面構成（ヘッダー） ① – 同期機能

同期機能の利用可否によって、ヘッダー内の表示や可能な操作が変わります。
※同期を行うには、予定の登録者であるか予定の登録先に設定されている必要があります。
※文書管理でSmartViewerを利用したときは、同期機能は利用できません。会議の担当者と参加者で、ヘッダー内の表示や可能な操作が変わります。

・同期機能があるとき



① 表示する添付ファイルを変更できます。
② 表示倍率の変更、表示モードの変更ができます。
③ 全画面表示に切り替えます。
④ 機能の表示の切り替えができます。
⑤ 同期の開始、一時停止、再開、終了ができます。
⑥ 他のユーザーから同期されている表示に戻ります。
⑦ ヘルプやSmartViewerを終了するメニューを表示します。
⑧ ヘッダーの位置を変更できます。

・同期機能がないとき

同期機能がない場合、表示されるボタンが少なくなります。
※表示されている各ボタンの機能は同期機能があるときと同一です。

© NEOJAPAN Inc.

5．画面構成（ヘッダー） ① – 同期機能

・画面幅が小さいとき

画面幅が小さい場合、表示されるボタンが少なくなります。

① 表示倍率変更、表示モード、機能の表示切り替えのボタンを表示できます。
※表示されている各ボタンの機能は同期機能があるときと同一です。

5．画面構成（ヘッダー） ② – 表示ファイル/倍率/モード 切り替え



メインビューに表示するPDFファイルを切り替えられます。
表示中のファイルは青色の背景色がついています。
※PDFファイル以外を選択するとダウンロードされます。



メインビューに表示されているファイルの拡大/縮小が行えます。
また、画面幅いっぱいにファイルを表示する、画面に収まるようにファイルを表示するモードへの切り替えを行えます。

5．画面構成（ヘッダー） ③ – 全画面表示

ヘッダー、ページサムネイル機能、ノート機能を隠し、メインビューを最大化します。
メインビューを最大化しているとき、表示倍率切り替え/表示モード切替のメニューを移動、最小化できます。

① メニューを移動できます。
② メニューを最小化できます。
③ 全画面表示を終了します。

5．画面構成（ヘッダー） ④ – 機能表示切り替え

ページサムネイル機能、ノート機能、手描きメモ機能の表示を切り替えが行えます。

5．画面構成（ヘッダー） ⑤ – 同期の開始・一時停止・再開・終了・戻る

同期の状態を変更できます。

[同期の開始]ボタンを押下すると、押下したユーザー(以下、同期元ユーザー)の以下の内容が同期元の情報として設定されます。

・メインビューに表示しているファイル
・ページ
・表示倍率
・表示位置
・共有の手描きメモ表示状態

同じ予定の詳細画面からSmartViewerを表示したとき、メインビューの表示が同期元ユーザーの表示に同期します。
同期を一時停止、終了するまで、同期元ユーザーの表示状態はその他のユーザーに共有され続けます。

同期元ユーザーが共有している内容と表示内容が異なる場合には[同期に戻る]ボタンが表示されます。

[同期に戻る]ボタンを押下すると、同期元ユーザーが共有している内容に再び同期します。

© NEOJAPAN Inc.

5．画面構成（ヘッダー） ⑥ – その他

・リアルタイム接続失敗

リアルタイム接続ができていないときのみ表示されるアイコンです。
この表示がある場合には、同期に関わる機能の利用ができません。
ネットワーク接続状態をご確認の上、画面を再表示しても解決しない場合にはシステム管理者にご連絡ください。

・メニュー

同期の状態を変更できます。
本マニュアルを表示したり、SmartViewerを終了してタブを閉じることができます。

・ヘッダー移動

ヘッダーの表示位置を画面上部、下部に変更 できます。

6．画面構成（メインビュー） ① – ファイル表示

・ファイル表示

スケジュールや文書管理に添付されたPDFファイルを表示できます。

・ページ切り替え

表示しているPDFファイルのページを切り替えます。十字キーの[←]、[→]でもページを切り替えることができます。



6．画面構成（メインビュー） ② – 手描きメモ

・個人手描きメモ

描いたユーザーだけに見える手描きメモです。
ドラッグすることで線を引くことができます。

手描きメモの利用を開始すると、手描きメモツールが表示されます。

① 手描きメモを描くことができます。
② 手描きメモを消すことができます。
③ 線の色を変更できます。
④ 線の太さを変更できます。
⑤ 線の透明度を変更できます。
⑥ 操作を取り消し、1つ前の状態に戻せます。
⑦ 操作をやり直し、1つ先の状態に進めます。
⑧ 手描きメモをすべて削除します。
⑨ 手描きメモツールを最小化します。
⑩ 手描きメモを終了します。

※手描きメモの履歴(操作を取り消す/やり直す)は、
一度手描きメモ機能を終了すると破棄されます。

・共有手描きメモ

閲覧可能なすべてのユーザーに見える手描きメモです。

※表示されるツールの機能は個人手描きメモと同一です。
※自分が描いた線のみ削除することができます。

6．画面構成（メインビュー） ③ – ポインター/ポップアップ

・ポインター

同期元ユーザーである場合、ポインターの機能を利用できます。
ポインターを利用すると、同期元ユーザーのメインビュー上のマウスポインターの位置が共有されます。

① ポインターの色を変更できます。
② ポインターの大きさを変更できます。
③ ポインターツールを最小化します。
④ ポインターを終了します。

・同期と異なる表示を知らせるポップアップ

同期元ユーザーと異なる表示をしているとき、共有されている表示に戻るかを確認するポップアップが表示されます。

[はい]を押下することで共有されている表示に戻ります。

[いいえ]を押下した場合には、ヘッダーの[同期に戻る]ボタンを押すまで同期元ユーザーの表示が共有されることはありません。





7．各機能 ① – ページサムネイル

・**ページサムネイル**

表示しているPDFファイルのページ一覧が
表示されます。
ページのサムネイルを選択すると、該当のページが
表示されます。

※手描きメモ機能を利用中はページサムネイルを
表示できません。

7．各機能 ② – ノート

・ページサムネイル

表示しているPDFファイルのページにノートを
書き込むことができます。
書き込んだノートは自分だけが見ることができます。

※手描きメモ機能を利用中はノートを表示できません。



8．画面構成 – まとめ

ページ全体を表示 / 幅に合わせて表示
ページ一覧の表示
手書きメモの表示設定
メニューの上下移動
ファイルの切替え
ページ拡大縮小
全画面で表示
ノートの表示
同期の開始
社外秘
同期の開始
自分が進行役となり、参加者に画面操作を同期します
2021年度売上予実データ.pdf
根尾電気2021年度下期経営会議.pdf
月別売上表.pdf
根尾電機
2021年度下期
経営会議
ポインター
参加者にポインターを表示します
共有手書きメモの編集
個人手書きメモの編集
手書きメモ
共有・個人用の手書きメモを編集します
ページ移動
1 / 5
共有手書きメモ
ペン・消しゴム
カラーパレット
ペンの大きさ
ペンの透明度

9．SmartViewer使用時の注意事項

- SmartViewerで閲覧することができるPDFのサイズは「A3」サイズまでとなります。
- SmartViewerの共有メモは、更新時間が新しいユーザーのメモほど上位層に表示されます。
- 文書管理の自動取込機能にて取り込まれたPDFファイルをSmartViewerで閲覧することはできません。
- （クラウド版 / パッケージ版 共通） クライアントマシン・・WindowsOS（Chrome、Firefox、Microsoft Edge(Chromium版)、IE11）、MacOS（safari）のみ　対応。
  ※IE11では一部問題が確認されております。
  ※Microsoft Edge（レガシ版）は未対応です。
  ※iOS(Safari)は未対応です。
- （パッケージ版のみ）クライアントマシン・・システム管理者にて［管理者設定］の右上の歯車アイコンから［システム設定］→［URLと基本認証の設定］の「アクセスURL(内部)」-「本体」に設定されたURLにアクセスいただく必要がございます。「アクセスURL(外部)」からはご利用いただけません。
- （パッケージ版のみ）WEBサーバー・・ SSL環境下でご利用いただく場合、自己署名証明書は推奨いたしておらず、弊社サポート対象外となります。公的機関より発行されたSSL証明書をご用意ください。
- （パッケージ版のみ）WEBサーバー・・ファイアウォール等を導入している場合は、WebSocket（3001/tcp）のポートを解放する必要があります。
- （パッケージ版のみ）ネットワーク・・SmartViewerを利用するすべてのクライアントPCから、desknet's NEOサーバーに対して、WebSocket通信(3001/tcp)が制限なく行える必要があります。
- （クラウド版のみ）ネットワーク・・SmartViewerを利用するすべてのクライアントPCから、desknet's NEOサーバーに対して、WebSocket通信(3001-3999/tcp)が制限なく行える必要があります。※ポート制限をより限定的に行う場合は、お客さま環境ごとにIPアドレスおよびポート番号が異なりますので、クラウドサポート窓口までお問い合わせください。

desknet's NEO クラウド版 ユーザーサポート窓口　フリーダイヤル：0120-365-800（平日9:00～12:00、13:00～17:30）

© NEOJAPAN Inc.